

Ny ▾ Besvar Svar til alle Videre send Føj til kalender Slet Uønsket &gt;&gt;



Log på

## Hurtige visninger

Ulæst e-mail

Ulæst fra kontaktpersoner

Ulæste feeds (234)

## Smtp (support)

Indbakke

Kladder

Sendt post

Uønsket e-mail

Slettet post

Udbakke

[Tilføj e-mail-konto](#)

Post

Kalender

Kontaktpersoner

Feeds

Nyhedsgrupper

Søg efter en meddelelse

Højreklik her

visning.

Der er ikke valgt nogen meddelelse.



## Hurtige visninger

Ulæst e-mail

Ulæst fra kontaktpersoner

Ulæste feeds (234)

Søg efter en meddelelse



Der er ingen elementer i denne visning.

Der er ikke valgt nogen meddelelse.

## Smtp (support)

Indbakke

Kladder

Sendt post

Uønsket e-mail

Slettet post

## Åbn

Søg...

Vælg hurtige visninger...

Fjern konto

 Brug som standardkonto

Ny mappe...

Hent alle mapper

Flyt op

Flyt ned

Angiv farve ▶

Egenskaber

Klik på  
egenskaber

Indbakke - Windows Live Mail

Ny ▾ Bes...

Hurtige visni...

Ulæst e-mail

Ulæst fra kont...

Ulæste feeds

Smtip (suppo...

Indbakke

Kladder

Sendt post

Uønsket e-ma...

Slettet post

Udbakke

Tilføj e-mail-ko...

Post

Kalender

Kontaktperso...

Feeds

Nyhedsgrupper

0 meddelelse(r). 0 ulæst

Egenskaber for Smtip (support)

Generelt | **Servere** | Forbindelse | Sikkerhed | Avanceret

Serveroplysninger

Serveren til indgående post er en **POP3** server.

Indgående post (POP3): pop3.smtp.dk

Udgående post (SMTP): smtp.dk

Server til indgående post

E-mail-brugernavn: support

Adgangskode: ●●●●●●

Husk adgangskode

Log på ved hjælp af godkendelse i klar tekst

Log på med godkendelse af sikker adgangskode

Log på ved hjælp af godkendt POP (APOP)

Server til udgående post

Min server kræver godkendelse

Indstillinger...

OK Annuller Anvend

Log på

Der er ikke valgt nogen meddelelse.

klik på indstillinger

Arbejder online

Egenskaber for Smtip (support)

Server til udgående post

Logonoplysninger

- Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post
- Log på med disse indstillinger

Kontonavn:

Adgangskode:

Husk adgangskode

Log på med godkendelse af sikker adgangskode

OK Annuller

- Log på ved hjælp af godkendelse i klar tekst
- Log på med godkendelse af sikker adgangskode
- Log på ved hjælp af godkendt POP (APOP)

Server til udgående post

Min server kræver godkendelse

Indstillinger...

OK Annuller Anvend

Indtast konto navn (din e-mail)  
og det modtagne password  
(6 karakterer)

Egenskaber for Smtip (support)

Generelt | Servere | Forbindelse | Sikkerhed | Avanceret

Serverens portnumre

Udgående post (SMTP):

Denne server kræver en sikker forbindelse (SSL)

Indgående post (POP3):

Denne server kræver en sikker forbindelse (SSL)

Servertimeout

Kort  Lang 1 minut

Afsendelse

Opdel meddelelser, der er større end  KB

Levering

Gem en kopi af meddelelser på serveren

Fjern meddelelser fra serveren efter  dag(e)

Fjern meddelelser, når de er slettet fra 'Slettet post'

Under avanceret, indskriv  
portnummer 587